


Разрешительный порядок продажи маркированных товаров



1. Настройка разрешительного режима

- **Меню – Настройки – Опции – Маркировка ФФД 1.2** – включить опцию **Разрешительный режим**.
- Нажать кнопку **Настройки разрешительного режима**. Откроется форма настроек.
- В поле **Токен** ввести токен, полученный в личном кабинете «Честного знака».
- Можно включить опцию **Проверять владельца** – при включении опции программа будет выводить сообщение, если код маркировки числится не за вашей организацией.
- Заполнить поле **Адрес сервера «Честный знак»**.
- В поле **Таймаут,сек** ввести максимальное время проверки кода маркировки (по умолчанию 1.5 сек).
- Можно включить опцию **Хранить успешные операции разрешения** – в журнал проверки будут записываться успешные попытки проверки кодов маркировки.
- В пункте **Типы маркировки** включить разрешительный режим для того или иного типа маркировки.

Примечание. С 1.04.2024 должен быть включен режим проверки табака и разливного пива.

2. Проверка настройки

- В настройке разрешительного режима нажать кнопку **Список площадок** – должен сформироваться список CDN-площадок системы «Честный знак».

Если список не сформировался или появилась ошибка, то проверьте правильность ввода Токена и адреса сервера Честного знака, а также подключение к интернету.

3. Включение аварийного режима работы

Аварийный режим работы включается в случае каких-либо сбоев в работе информационной системы мониторинга.

- В настройке разрешительного режима нажмите кнопку **Аварийный режим**.
- В поле **Длительность, ч** введите количество часов работы в аварийном режиме.
- Нажмите кнопку **Включить аварийный режим**.

Под кнопкой Аварийный режим появится срок действия аварийного режима.

4. Выключение аварийного режима работы

Аварийный режим работы выключается автоматически после истечения заданного периода времени. Чтобы выключить его принудительно:

- В настройке разрешительного режима нажмите кнопку **Аварийный режим**.
- Нажмите кнопку **Выключить аварийный режим**.

5. Просмотр журнала проверки кодов маркировки

- В настройке разрешительного режима нажмите кнопку **Журнал проверки кодов маркировки**.